

みけね二@南極

初級フランス語講座  
数詞編 03

基数詞 21～100



# Numéraux 03-1

## 基数詞 21 ~ 100

### 基数詞 21 ~ 69

21	vingt <u>et</u> un (m.)	[vɛ̃-te-œ̃]
	vingt <u>et</u> une (f.)	[vɛ̃-te-yn]
22	vingt <u>t</u> -deux	[vɛ̃t-dø]
23	vingt <u>t</u> -trois	[vɛ̃t-trwa]
24	vingt-quatre	[vɛ̃t-katr]
25	vingt-cinq	[vɛ̃t-sɛ̃:k]
26	vingt-six	[vɛ̃t-sis]
27	vingt-sept	[vɛ̃t-set]
28	vingt-huit	[vɛ̃t-ɥit]
29	vingt-neuf	[vɛ̃t-nœf]
<b>30</b>	<b>trente</b>	[trã:t]

1の位が1の場合のみ男性・女性の区別があり、この場合だけ10の位と1の位を et で結ぶ。et は先行語と liaison / enchaînement するが、後続語とは決して liaison しない。

20 : vingt [vɛ̃] の語末の t は無音だが、21~29では t を原則発音する。ただし deux, troins が後続する場合は、発音されない場合がある。

31	trente <u>et</u> un / une	[trã-te-œ̃/yn]
<b>40</b>	<b>quarante</b>	[ka-rã:t]
41	quarante <u>et</u> un / une	[ka-rã-te-œ̃/yn]
<b>50</b>	<b>cinquante</b>	[sɛ̃-kã:t]
51	cinquante <u>et</u> un / une	[sɛ̃-kã-te-œ̃/yn]
<b>60</b>	<b>soixante</b>	[swa-sã:t]
61	soixante <u>et</u> un / une	[swa-sã-te-œ̃/yn]



基数詞 70 ~ 79

61~99 は 20 進法となる。

70	= 60 + 10	soixante-dix	[swa-sã(t)-dis]
71	= 60 + 11	soixante <sup>^</sup> et onze	[swa-sã-te-õ:z]
72	= 60 + 12	soixante-douze	[swa-sã(t)-du:z]
73	= 60 + 13	soixante-treize	[swa-sã(t)-trɛ:z]
74	= 60 + 14	soixante-quatorze	[swa-sãt-ka-tɔrz]
75	= 60 + 15	soixante-quinze	[swa-sãt-kɛ̃:z]
76	= 60 + 16	soixante-seize	[swa-sãt-sɛ:z]
77	= 60 + 17	soixante-dix-sept	[swa-sã(t)-di(s)-sɛt]
78	= 60 + 18	soixante-dix-huit	[swa-sã(t)-di-zɥit]
79	= 60 + 19	soixante-dix-neuf	[swa-sã(t)-diz-nœf]

11が et で結合するのは  
71 のみ



## Numéraux 03-3

### 基数詞 21 ~ 100

### 基数詞 80 ~ 100

81~99 は  $4 \times 20$  に 1~19 を機械的につないで作る

80	$= 4 \times 20$	quatre-vingts	[ka-trə-vɛ̃]
81	$= 4 \times 20 + 1$	quatre-vingt-un / une	[ka-trə-vɛ̃-œ̃/yn]
82	$= 4 \times 20 + 2$	quatre-vingt-deux	[ka-trə-vɛ̃-dø]
90	$= 4 \times 20 + 10$	quatre-vingt-dix	[ka-trə-vɛ̃-dis]
91	$= 4 \times 20 + 11$	quatre-vingt-onze	[ka-trə-vɛ̃-ɔ̃ːz]
92	$= 4 \times 20 + 12$	quatre-vingt-douze	[ka-trə-vɛ̃-duːz]
98	$= 4 \times 20 + 18$	quatre-vingt-dix-huit	[ka-trə-vɛ̃-di-zɥit]
99	$= 4 \times 20 + 19$	quatre-vingt-dix-neuf	[ka-trə-vɛ̃-diz-nœf]
100		<b>cent</b>	[sɑ̃]

80 のみ vingts が複数。  
端数がつくと単数になる

quatre-vingt(s) の語  
末の t, ts は全て無音

81, 91 とともに  
et は用いない



